

ReSSO

사용자 가이드

로그인부터 개인 API 키까지, 화면을 쓰는 사람을 위한 안내

버전 v0.9.77

작성일 2026-09-10

문서 사용자 가이드

ReSSO 사용자 가이드

이 문서는 ReSSO 화면을 쓰는 사람을 위한 것입니다. ReSSO를 설치하고 지키는 사람은 [관리자 가이드](#)를 보세요.

- 대상 버전: v0.9.77
- 화면 캡처는 모두 v0.9.77을 실제로 띄워 찍었으며, 등장하는 이름·이메일·주소는 모두 가짜입니다.

1. ReSSO가 하는 일

ReSSO는 회사가 쓰는 여러 애플리케이션이 **각자 아이디와 비밀번호를 따로 묻지 않게** 해 주는 서비스입니다. 포털에 로그인하든 근태 앱에 로그인하든 실제로 비밀번호를 받는 곳은 ReSSO 한 곳이고, 애플리케이션은 "이 사람이 누구인지"만 ReSSO에게 확인받습니다. 그래서 한 번 로그인하면 같은 브라우저에서 다른 애플리케이션으로 넘어갈 때 다시 묻지 않습니다(SSO, Single Sign-On).


여러분이 ReSSO 화면을 직접 여는 경우는 많지 않습니다. 대부분은 애플리케이션이 여러분을 이 로그인 화면으로 보내고, 로그인이 끝나면 원래 있던 애플리케이션으로 되돌려 보냅니다. 직접 들어오는 것은 **내 계정을 관리할 때**입니다 — 비밀번호를 바꾸거나, 내가 어디에 로그인해 두었는지 확인해 그 세션을 끊거나, 자동화·AI 도구에 쓸 개인 API 키를 만들 때입니다.

이 문서가 설명하는 화면은 **개인 설정** 영역입니다. Realm·사용자·Client를 다루는 **서비스 관리** 영역은 관리자에게만 보이며, 그쪽은 [관리자 가이드](#)에서 다룹니다.

2. 처음 5분

2-1. 로그인

애플리케이션에서 "로그인"을 누르면 아래 화면이 나옵니다.



로그인 — 연결한 서비스에서 넘어오면 Realm이 고정되고 어느 서비스가 요청했는지 위에 적힌다

칸	무엇을 넣나
Realm	여러분의 계정이 속한 영역 이름입니다. 애플리케이션에서 넘어왔다면 이 칸은 보이지 않습니다 — 그 애플리케이션이 이미 정해서 보냈기 때문입니다. 직접 들어와서 무엇을 넣을지 모르겠다면 관리자에게 물어보세요. 관리자 계정의 기본값은 master 입니다.
아이디	관리자가 만들어 준 계정 아이디입니다. 이메일 주소가 아닙니다.
비밀번호	오른쪽 눈 모양 아이콘으로 입력한 값을 확인할 수 있습니다.

애플리케이션에서 넘어온 경우 제목 아래에 사내 포털에서 데모 회사 계정 인증을 요청했습니다. 처럼 어느 서비스가 요청했는지 적힙니다. 이 문장이 여러분이 기대한 서비스와 다르면 로그인하지 말고 관리자에게 알려주세요.

로그인이 끝나면 애플리케이션으로 자동으로 돌아갑니다. 직접 들어온 경우에는 내 프로필 화면으로 들어갑니다.

2-2. 첫 로그인 뒤에 할 일 — 비밀번호 바꾸기

관리자가 알려 준 임시 비밀번호로 처음 로그인했다면 로그인 보안에서 바로 바꾸세요. 왼쪽 메뉴 → 로그인 보안 → 현재 비밀번호와 새 비밀번호를 넣고 비밀번호 변경 입니다.

ReSSO

Identity control plane

개인 설정

내 프로필

로그인 보안

개인 API 키

내 세션

내 요청

빠른 이동

Ctrl K

빠른 이동 및 검색

로그인 보안

비밀번호를 변경하면 현재 브라우저를 제외한 모든 SSO 세션이 종료됩니다.

현재 비밀번호 *

새 비밀번호 *

이 Realm의 비밀번호 조건

☐ 12자 이상

☐ 현재 비밀번호와 다름

☐ 확인란과 일치

새 비밀번호 확인 *

비밀번호 변경

로그인을 5회 연속 실패하면 계정이 약 15분 동안 잠깁니다.

로그인 보안 — 새 비밀번호를 넣는 동안 이 Realm의 조건이 하나씩 충족 표시로 바뀐다


이 Realm의 비밀번호 조건 은 관리자가 정한 값이라 회사마다 다릅니다. 조건을 모두 만족해야 비밀번호 변경 버튼 이 눌립니다.

비밀번호를 바꾸면 지금 쓰고 있는 브라우저를 제외한 모든 로그인 이 끊깁니다. 다른 PC나 휴대폰에서는 새 비밀번호로 다시 로그인해야 합니다. 비밀번호가 났을 것 같을 때 이 동작이 가장 빠른 대응입니다.

3. 화면별 사용법

왼쪽 메뉴의 다섯 화면이 개인 설정 영역의 전부입니다. 맨 위 빠른 이동 및 검색 칸(단축키 Ctrl K)으로도 화면을 옮겨 다닐 수 있습니다.

3-1. 내 프로필



내 프로필 — 왼쪽에서 표시 이름과 이메일을 고치고, 오른쪽에서 내 권한과 역할을 확인한다

여기서 할 수 있는 일:

- 표시 이름과 이메일을 바꾸고 **프로필 저장** 을 누릅니다.
- 아이디는 바꿀 수 없습니다. 아이디는 Realm 관리자가 관리합니다.
- 이메일을 바꾸면 기존 **이메일 확인됨** 표시가 해제됩니다.

오른쪽 **내 접근 컨텍스트** 카드는 문의할 때 그대로 전달하면 좋은 정보입니다.

항목	뜻
Realm ID · User ID	내 계정을 가리키는 식별자. 옆의 복사 버튼으로 복사해 관리자에게 전달합니다.
인증 소스	Local 이면 ReSSO가 직접 비밀번호를 보관합니다. LDAP Federation 이면 회사 디렉터리 (AD 등)의 계정입니다.
서비스 관리자 · Realm 관리자	예 이면 왼쪽 메뉴에 서비스 관리 영역이 함께 보입니다.
Realm Role	지금 내가 가진 역할입니다. 애플리케이션은 이 역할을 보고 무엇을 보여줄지 정합니다.


LDAP 연동 계정이면 화면 위에 안내가 뜹니다. 정책이 `READ_ONLY` 면 이름·이메일을 여기서 바꿀 수 없고 원본 디렉터리에서 바꿔야 합니다.

3-2. 로그인 보안

비밀번호를 바꾸는 화면입니다. 위 2-2를 보세요. 화면 맨 아래에는 이 Realm의 잠금 정책이 그대로 적혀 있습니다 — 예: 로그인을 5회 연속 실패하면 계정이 약 15분 동안 잠깁니다.

LDAP 연동 계정은 공급자 설정이 WRITABLE 일 때만 여기서 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

3-3. 개인 API 키



개인 API 키 — 발급한 키의 Prefix·권한 범위·만료일과 상태를 한 줄로 본다

스크립트나 AI 도구(MCP 클라이언트)가 여러분 대신 ReSSO를 읽게 할 때 쓰는 키입니다. 비밀번호와 달리 범위와 만료를 좁게 정할 수 있습니다.

API 키 만들기 를 누르면 세 가지를 정합니다.

항목	설명
키 이름	나중에 어디에 쓴 키인지 알아볼 이름. 예: 로컬 MCP 클라이언트
만료 일수	1~365일. 짧을수록 안전합니다.
권한 범위	api:read — 개인 REST 조회 API / mcp:read — MCP 도구로 서비스 상태 조회 / admin:read — 관리자 계정에만 보이며, 권한 범위 안의 관리 조회 API를 함께 허용

만들면 **Secret**이 딱 한 번만 표시됩니다(**Secret**을 지금 복사하세요 창). 그 창을 닫으면 다시 볼 수 없으므로 그 자리에서 복사해 안전한 곳에 넣으세요. 잃어버렸다면 그 키를 **회전**하면 새 값이 나옵니다.

목록 오른쪽 두 버튼:

- **키 회전**(↻) — 같은 이름·같은 범위로 값만 새로 만듭니다. 예전 값은 즉시 못 쓰게 됩니다.
- **키 폐기**(→) — 그 키를 즉시 못 쓰게 합니다. 되돌릴 수 없습니다.

API 키는 계정 권한을 그대로 물려받습니다. 소스 코드나 로그에 남기지 마세요. 모든 키는 읽기 전용입니다 — 설정을 바꾸는 API는 브라우저 로그인 상태에서만 동작합니다.

3-4. 내 세션

내 세션 — 어느 브라우저로 로그인해 두었는지 보고, 쓰지 않는 세션을 끊는다

내 계정으로 로그인되어 있는 브라우저 목록입니다. **현재 세션** 이 지금 보고 있는 브라우저입니다.

- 모르는 기기나 더 이상 쓰지 않는 기기는 **로그아웃** 으로 끊으세요.
- **지금 로그아웃** 은 지금 이 브라우저를 끊습니다 — 누르면 곧바로 로그인 화면으로 돌아갑니다.
- Realm에 유효 만료가 설정되어 있으면 화면 위에 이 Realm은 약 N분 동안 사용되지 않은 세션을 자동으로 만료합니다. 가 표시됩니다.

기기 이름(**Chrome · Windows**)은 브라우저가 스스로 밝힌 정보로 만든 것이라 정확한 기기 이름은 아닙니다. 어느 줄이 내 것인지는 IP 와 마지막 접근 시각을 함께 보고 판단하세요.

3-5. 접근 요청

ReSSO Identity control plane

접근 요청

Realm 관리자가 승인 절차를 권 경우에만 제공됩니다. 역할을 요청하고 팀장 검토 결과를 확인합니다.

+ Role 요청

내 요청	내 검토함 (0)			
유형	부여 대상	사유	상태	요청일
Role 할당 demo	billing-manager	4분기 정산 화면 확인이 필요합니다.	PENDING	2026. 9. 10. 오후 11:11

접근 요청 — 요청한 역할과 팀장 검토 상태를 함께 본다

관리자가 이 Realm에 승인 절차를 권 경우에만 왼쪽 메뉴에 내 요청 이 보입니다.

- Role 요청 을 누르고 필요한 Role과 사유를 적어 보냅니다.
- 검토자는 내 계정에 등록된 팀장입니다. 팀장이 등록되어 있지 않으면 Realm 관리자가 검토합니다.
- 상태는 PENDING (대기) → APPROVED (승인) 또는 REJECTED (반려)로 바뀝니다. 승인되면 Role이 즉시 부여됩니다.
- 내가 다른 사람의 팀장이면 내 검토함 탭에 검토할 요청이 쌓이고, 각 줄에서 승인 · 반려 를 결정합니다. 남긴 검토 의견은 감사 기록에 함께 남습니다.

4. 자주 하는 작업

비밀번호가 샌 것 같을 때

로그인 보안 에서 비밀번호를 바꾸세요. 그것만으로 현재 브라우저를 제외한 모든 세션이 종료됩니다. 이어서 개인 API 키 에서 쓰지 않는 키를 폐기하고, 필요한 키는 회전하세요.

새 노트북을 받았을 때 / 옛 PC를 반납할 때

내 세션 에서 그 기기의 줄을 찾아 로그아웃 을 누릅니다. 어느 줄인지 확신이 없으면 현재 세션 이 아닌 줄을 모두 끊어도 됩니다 — 필요한 기기에서 다시 로그인하면 됩니다.

AI 도구(MCP)에 ReSSO를 연결할 때

1. 개인 API 키 → API 키 만들기 → 범위에 `mcp:read` 를 체크하고 만듭니다.
2. 표시된 Secret을 복사합니다(다시 볼 수 없습니다).
3. 도구의 설정 파일에 넣습니다. 서버 주소는 관리자에게 확인하세요.

```
{
  "mcpServers": {
    "resso": {
      "url": "https://sso.example.com/mcp",
      "headers": { "Authorization": "Bearer rk_xxxxx.yyyyy" }
    }
  }
}
```

`mcp:read` 만 있는 키는 서비스 상태만 읽습니다. Client·User 목록을 다루는 도구는 관리자 계정에 `admin:read` 가 함께 있어야 목록에 나타납니다.

애플리케이션에서 로그아웃해도 다시 자동으로 로그인될 때

애플리케이션에서 로그아웃해도 ReSSO의 SSO 세션이 남아 있으면 다시 눌렀을 때 묻지 않고 들어갑니다. 완전히 끊으려면 `내 세션` 에서 해당 세션을 종료하세요.

5. 막혔을 때

화면에 그대로 뜨는 문구를 기준으로 찾으세요.

화면에 뜬 말	무슨 뜻인가	무엇을 하면 되나
아이디 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.	자격 증명이 맞지 않습니다. Realm 칸이 틀려도 같은 답이 나옵니다.	아이디·비밀번호와 Realm을 다시 확인합니다.
여러 번 실패했습니다. 반복 실패하면 계정이 일정 시간 잠기며...	세 번 연속 거절되었습니다. 아직 잠기지는 않았습니다.	비밀번호가 확실하지 않으면 잠기기 전에 관리자에게 문의하세요.
연속된 로그인 실패로 계정이 잠겼습니다. 약 N분 후에...	잠금 상태입니다. 이 동안에는 올바른 비밀번호로도 로그인되지 않습니다.	표시된 시간을 기다리거나 관리자에게 잠금 해제를 요청합니다.
로그인 시도가 제한되었습니다. 약 N분 후에 다시 시도할 수 있습니다.	같은 네트워크에서 시도가 너무 많았습니다.	표시된 시간만큼 기다립니다.
로그인 요청이 만료되었습니다. 연결한 서비스에서 다시 시작하세요.	애플리케이션이 보낸 로그인 요청이 쓰였거나 시간이 지났습니다.	애플리케이션으로 돌아가 로그인을 다시 시작합니다.
로그인 요청을 확인하지 못했습니다. 요청은 그대로 남아 있으니 연결한 서비스에서 다시 시작하지 말고, 잠시 후 다시 시도하세요.	ReSSO 쪽 일시적인 문제입니다. 여러분의 로그인 요청은 그대로 있습니다.	화면의 다시 시도 를 누릅니다. 계속 되면 함께 표시된 trace: 값을 관리자에게 전달하세요.
이 애플리케이션은 이전에 사용하던 계정으로 다시 로그인하도록 요청했습니다. 방금 로그인한 계정은 그 계정이 아닙니다. 요청한 계정으로 로그인하세요.	비밀번호는 맞았고 로그인 자체는 성공했지만, 애플리케이션이 다른 계정을 지목했습니다.	노란 알림 아래에 적힌 대로, 이 화면에서 그 계정으로 다시 로그인하면 그대로 이어집니다. 애플리케이션으로 돌아가지 마세요.
계정이 비활성화되어 있습니다. 관리자에게 문의하세요.	비밀번호는 맞지만 계정이 꺼져 있습니다.	관리자에게 계정 활성화를 요청합니다.
로그인을 처리하지 못했습니다.	ReSSO 쪽에서 로그인 시도를 끝내지 못했습니다. 계정에는 아무것도 기록되지 않았습니다.	잠시 후 이 화면에서 그대로 다시 시도합니다. 계속되면 관리자에게 알리세요.
세션이 만료되어 로그아웃되었습니다. 다시 로그인하세요.	세션 수명이 끝났거나 유효 시간이 지났습니다.	다시 로그인합니다.
요청 검증 토큰이 올바르지 않습니다.	브라우저 탭을 오래 열어 둔 뒤 저장을 눌렀을 때 나옵니다.	페이지를 새로 고친 뒤 다시 시도합니다.
이 Realm에는 승인 절차가 설정되어 있지 않습니다.	이 Realm에서 접근 요청 기능이 꺼져 있습니다.	관리자에게 권한 부여를 직접 요청하세요.

관리자에게 문의할 때는 다음 세 가지를 함께 전달하면 훨씬 빨리 해결됩니다.

1. 화면에 뜬 문구 그대로
2. `trace:` 로 시작하는 값이 보였다면 그 값
3. 내 프로필 → 내 접근 컨텍스트 의 **User ID**

6. 용어

화면에 나오는 말	뜻
Realm	계정·역할·애플리케이션이 함께 묶인 영역. 다른 Realm과는 완전히 분리됩니다.
SSO 세션	한 브라우저의 로그인 상태. 이것이 살아 있는 동안에는 애플리케이션이 다시 묻지 않습니다.
Role(역할)	계정에 붙는 권한 이름. 애플리케이션이 이 값을 보고 화면을 정합니다.
Client	ReSSO에 연결된 애플리케이션. 로그인 화면 위에 이름이 표시됩니다.
Scope(권한 범위)	API 키가 할 수 있는 일의 범위. <code>api:read</code> , <code>mcp:read</code> , <code>admin:read</code> .
Prefix	API 키 앞부분(<code>rk_</code> 로 시작). 어느 키인지 구분하는 데만 쓰이며 이것만으로는 인증되지 않습니다.
MCP	AI 도구가 외부 서비스를 읽는 표준 방식. ReSSO는 읽기 전용으로 지원합니다.
Trace ID	요청 하나에 붙는 추적 번호. 관리자가 서버 로그에서 그 요청만 골라 볼 수 있습니다.
LDAP Federation	회사 디렉터리(AD 등)의 계정을 그대로 쓰는 연동. 인증 소스 가 이렇게 표시됩니다.